



Istruzioni brevi

COMBOX® basic e pro

per rete fissa e mobile.

Indice

COMBOX® – La vostra segreteria telefonica	2
COMBOX® – Prima dell'uso	2
COMBOX® – attivare e disattivare	3
Registrazione del messaggio di risposta e di assenza	5
Ascolto dei messaggi sul COMBOX®	6
PIN del COMBOX®	7
Uso del COMBOX® all'estero	7
Gestione del COMBOX® online	8
Richiesta, stampa e invio di fax	9
In conclusione	9
Breve guida tascabile	10



swisscom

COMBOX® – La vostra segreteria telefonica

Sempre in ricezione: COMBOX® è la segreteria telefonica per tutti i telefoni di rete fissa e telefoni cellulari. COMBOX® risponde a tutte le chiamate alle quali non potete rispondere personalmente e registra tutti i messaggi dei chiamanti. Potete utilizzare il vostro COMBOX® in tutto il mondo tramite qualsiasi telefono oppure online.

COMBOX® è disponibile in due versioni:

- > **COMBOX® basic** è la versione standard
- > **COMBOX® pro** offre servizi supplementari come ricezione, stampa e invio di fax. Inoltre offre più memoria disponibile e altre numerose possibilità di utilizzo. Potete eseguire la configurazione nell'Area clienti online.



COMBOX® pro in sintesi

- > Potete inoltrare messaggi ricevuti (messaggi vocali e fax) a un max. di tre indirizzi e-mail a piacere. Il messaggio viene inviato come allegato.
- > COMBOX® pro è anche un apparecchio fax a tutti gli effetti, con cui potete ricevere e inviare fax.
- > Nell'Area clienti Swisscom potete accedere online al vostro COMBOX® pro tramite qualsiasi PC dotato di accesso a internet.
- > COMBOX® pro costa CHF 5.00 al mese oppure è già compreso nel corrispondente abbonamento.
- > Se COMBOX® pro non è già compreso nell'abbonamento, potete effettuare personalmente il passaggio del vostro COMBOX® basic esistente a pro nell'Area clienti online oppure richiedere il cambio tramite hotline.

In questo documento riceverete una panoramica strutturata delle quattro diverse caratteristiche del COMBOX®:



COMBOX® basic per la rete fissa



COMBOX® basic per cellulare



COMBOX® pro per la rete fissa



COMBOX® pro per cellulari

Indicazione: Tutte le impostazioni contrassegnate con il simbolo seguente possono essere definite online nell'Area clienti in www.swisscom.ch/login.



COMBOX® – Prima dell'uso

Prima di poter utilizzare il COMBOX®, è necessario attivarlo sul vostro numero di chiamata.



- > Il COMBOX® Mobile basic e pro è già preinstallato e attivato e non deve essere registrato.
- > Sui COMBOX® rete fissa basic e pro, prima del primo utilizzo è necessario attivare le deviazioni sul COMBOX®. A tale scopo, seguire le **istruzioni a pagina 3**. Se avete ancora un collegamento alla rete fissa analogico, selezionate sul vostro telefono il numero gratuito 0800 266 269 e seguite le istruzioni per registrare il vostro COMBOX®.

COMBOX® – attivare e disattivare

Affinché il COMBOX® risponda alle vostre chiamate, è necessario attivare le deviazioni delle chiamate. Una descrizione dei diversi servizi di deviazione delle chiamate si trova alla pagina seguente. Nelle descrizioni per la deviazione delle chiamate sostituire «NN» con il codice numerico desiderato.

Codici disponibili (NN =)

- 004** Attivazione/disattivazione contemporanea di 61,62,67 (solo cellulare)
- 61** Deviazione della chiamata «se nessuna risposta»
- 62** Deviazione della chiamata «se il cellulare è spento o non ha campo» (solo cellulare)
- 67** Deviazione della chiamata «se occupato»
- 21** Deviazione della chiamata «diretta»



Deviazione della chiamata sulla rete fissa

Per non perdere nessuna chiamata, attivare entrambe le deviazioni «in assenza di risposta» (servizio 61) e «in caso di occupato» (servizio 67).

Si consiglia di eseguire le impostazioni online nell'Area clienti: per farlo, andare su www.swisscom.ch/login in Telefonia di rete fissa (IP) > Deviazione di chiamata.

Attivazione

1. Prendere il telefono sul cui numero di chiamata avete registrato il vostro COMBOX®
2. Selezionare *** NN 086x #** (x è il proprio numero di telefono a 10 cifre, incluso il prefisso)
Ad es.: *** 61 086 044 123 45 67 #**
3. Attendere la conferma di attivazione, terminare la chiamata
4. La deviazione di chiamata sul proprio COMBOX® è ora attivata

Disattivazione

1. Prendere il telefono sul cui numero di chiamata avete registrato il vostro COMBOX®
2. Selezionare **# NN #**
3. Attendere la conferma di disattivazione, terminare la chiamata



Deviazione della chiamata nella rete mobile

Per non perdere nessuna chiamata, è necessario attivare tutte le deviazioni. Questo si ottiene inserendo il codice 004 al posto di «NN». Le istruzioni specifiche per l'apparecchio sono disponibili online su www.swisscom.ch/aiuto.

Attivazione

1. Prendere il cellulare sul cui numero di chiamata avete registrato il vostro COMBOX®
2. Selezionare *** * NN * +41 86x #** e premere il tasto di chiamata
(x è il proprio numero di telefono a 10 cifre, incluso il prefisso)
Ad es.: *** * 61 * +41 86 079 123 45 67 #**
3. Attendere la conferma di attivazione, terminare la chiamata
4. La deviazione di chiamata sul proprio COMBOX® è ora attivata

Disattivazione

1. Prendere il cellulare sul cui numero di chiamata avete registrato il vostro COMBOX®
2. Selezionare **# # NN #** e premere il tasto di chiamata #
3. Attendere la conferma di disattivazione, terminare la chiamata

Interrogazione stato

1. Prendere il cellulare sul cui numero di chiamata avete registrato il vostro COMBOX®
2. Selezionare *** # NN #** e premere il tasto di chiamata
3. Attendere la risposta, terminare la chiamata

COMBOX® – attivare e disattivare

Attivazione contemporanea della deviazione di chiamata (servizio 004) (solo cellulare)

Sono attivate tutte le deviazioni rilevanti per il proprio apparecchio mobile: «in assenza di risposta», «a cellulare spento o in assenza di ricezione» e «in caso di occupato».

Deviazione della chiamata «se nessuna risposta» (servizio 61)

Il vostro COMBOX® risponde alle chiamate non accettate entro 20 secondi (circa 5 squilli).

Deviazione della chiamata «se il cellulare è spento o non ha campo» (servizio 62) (solo cellulare)

Anche se il vostro cellulare è spento o non ha ricezione, il COMBOX® risponde per voi alle chiamate.

Deviazione della chiamata «se occupato» (servizio 67)

Attivando la deviazione di chiamata «in caso di occupato», il COMBOX® risponde alle chiamate anche quando la linea è occupata. Se la funzione avviso di chiamata è attivata, la deviazione viene effettuata solo quando tutte le linee sono occupate.

Deviazione della chiamata «diretta» (servizio 21)

Il COMBOX® risponde direttamente a tutte le chiamate senza che il telefono squilli.

Le seguenti deviazioni di chiamata sono già attivate per un nuovo numero di chiamata:



Rete fissa: nessuna



Rete mobile: > se nessuna risposta (servizio 61)
> se il cellulare è spento o non ha campo (servizio 62)
> se occupato (servizio 67)

Registrazione del messaggio di risposta e di assenza

È possibile registrare un messaggio di risposta personale che sarà riprodotto al chiamante.

Con il COMBOX® pro avete la possibilità di registrare più messaggi di risposta personali, che sono definibili anche come messaggio di assenza. Con un messaggio di assenza il chiamante non può lasciare alcun messaggio.



Configurazione del messaggio di risposta personale

1. Chiamare il proprio COMBOX® basic: selezione rapida con tasto **1** (premere a lungo il tasto **1**) oppure **086** + il proprio numero di telefono
2. Premere il tasto **9** e successivamente il tasto **1**
3. Premere il tasto **1**, per registrare la risposta personale



Configurazione del messaggio di risposta o di assenza nazionale e internazionale

1. Chiamare il proprio COMBOX® basic: selezione rapida con tasto **1** (premere a lungo il tasto **1**) oppure, se non programmato: **086** e il vostro numero di telefono
2. Premere il tasto **9** e successivamente il tasto **1**
3. Premere il tasto **1**, per registrare il **primo messaggio personale**
Premere il tasto **2**, per registrare il **secondo messaggio personale**
Premere il tasto **3**, per registrare il **messaggio internazionale**
4. Selezionare se il chiamante possa lasciare un messaggio:
Sì, **messaggio di risposta**: tasto **1**
No, **messaggio di assenza**: tasto **2**

Possibili messaggi di risposta

- > Buongiorno. Questo è il COMBOX® del numero 079 XXX XX XX. Grazie del vostro messaggio.
- > Buongiorno. Questo è il COMBOX® di Mario Rossi. Al momento non sono raggiungibile. Lasciate un messaggio e un numero di telefono dopo il bip.
- > Questo è il COMBOX® di Maria Rossi, dell'azienda Modello SA. Purtroppo non posso rispondere personalmente alla vostra chiamata. Per favore, lasciate il vostro nome e numero di telefono dopo il segnale acustico. Grazie.

Possibili messaggi di assenza (solo per COMBOX® pro)

- > Buongiorno. Mario Rossi. Al momento mi trovo all'estero e sarò nuovamente in Svizzera solo il XX.XX.XX.
- > Hello – this is the voice mail of Matthew Montgomery. Till XX.XX.XX I will be on a business trip and not available. You can contact me again on XX.XX.XX. Thank you for your call.

Ascolto dei messaggi sul COMBOX®



Non appena qualcuno lascia un nuovo messaggio vocale sul vostro COMBOX®, questo ve lo comunica sul cellulare con un SMS e sulla rete fissa generalmente tramite spie rosse sul telefono (MWI). Con la nuova telefonia di rete fissa (IP) un nuovo messaggio viene segnalato da una chiamata del COMBOX®.*

È possibile ascoltare un messaggio vocale molto semplicemente con il proprio o con un altro telefono. Come cliente COMBOX® pro avete accesso ai vostri messaggi in tutto il mondo tramite un PC con collegamento internet.

Ascolto del COMBOX® con il proprio telefono

Chiamare il COMBOX® con il telefono sul cui numero di chiamata il vostro COMBOX® è registrato: selezione abbreviata con tasto **1** oppure **086** + numero di chiamata

Ascolto del COMBOX® con un altro telefono in territorio nazionale

1. Selezionare 086 e il vostro numero di chiamata completo con il prefisso, ad es. **086 079 123 45 67**.
2. Sentirete il messaggio di risposta del vostro COMBOX®
3. Durante il messaggio di risposta premere il tasto *****
4. Ora immettete il codice PIN del vostro COMBOX® e premete successivamente il tasto **#**
5. I vostri messaggi vengono riprodotti automaticamente

Funzioni dei tasti per l'ascolto

Mentre ascoltate il messaggio, tramite il tastierino potete impartire i seguenti ordini

- 1 Richiamare: richiama la persona che lasciato il messaggio**
- 2 Salvare il messaggio
- 3 Cancellare il messaggio
- 4 Ripetere il messaggio
- 9 Menu impostazioni: vai alle impostazioni
- 0 Altre funzioni
- # Messaggio successivo: riproduce il messaggio successivo

Ascoltare il COMBOX®



- Funzioni principali**
- | |
|---------------------------------|
| 1 Richiamare il chiamante |
| 2 Salvare il messaggio |
| 3 Cancellare il messaggio |
| 4 Riascoltare il messaggio |
| 5 Annuncio data/ora |
| 6 Annuncio del numero chiamante |
| 9 Menu impostazioni |
| 0 Altre funzioni |
| # Messaggio successivo |



Avviso nuovi messaggi tramite SMS

Potete impostare il vostro COMBOX® pro in modo da ricevere sul vostro cellulare un SMS al ricevimento di un messaggio. Si consiglia di eseguire le impostazioni online nell'Area clienti: per farlo, andare su www.swisscom.ch/login in COMBOX® > Impostazioni.

Per ricevere un SMS al ricevimento di un messaggio sul proprio COMBOX®, procedere come segue:

1. Chiamare il proprio COMBOX®: selezione rapida con tasto **1** oppure **086** + numero di chiamata
2. Non appena siete collegati, premere il tasto **9**
3. Premere il tasto **0**
4. Premere il tasto **5** (attivazione/disattivazione messaggio SMS)
5. Seguire le istruzioni e immettere il numero di destinazione desiderato per il messaggio SMS (ad es. **079 123 45 67**)

* Il COMBOX® vi chiama ed effettua 2 squilli. Se la vostra linea è occupata, viene eseguito un secondo tentativo di chiamata dopo 60 minuti. Successivamente non sono più effettuati altri tentativi.

** Non è possibile una richiamata diretta con il tasto 1 su numeri a valore aggiunto (0800/0848/0900 ecc.).

PIN del COMBOX®

Per poter ascoltare il COMBOX® da un telefono qualsiasi o dall'estero è necessario un PIN.



Avete dimenticato il PIN del COMBOX®?

Inviate un SMS con la parola COMBOX al numero 444. Riceverete subito dopo un SMS con il vostro PIN. In Svizzera questo servizio è gratuito.



Ascoltare il PIN del COMBOX®

1. Chiamare il COMBOX® dal proprio telefono: selezione rapida con tasto **1** (premere a lungo il tasto **1**) oppure, se non programmato: **086** + il vostro numero di telefono
2. Premere il tasto **9**, per passare al menu di impostazione e successivamente il tasto **2**
3. Ora ascoltate il PIN attuale.

Modificare il PIN del COMBOX®

4. Per modificare il PIN premete, premere il tasto **2** e seguire le istruzioni.

Uso del COMBOX® all'estero

Potete ascoltare il vostro COMBOX® anche all'estero senza problemi. Per farlo vi occorre il codice PIN. Come cliente COMBOX® pro avete accesso ai vostri messaggi in tutto il mondo tramite un PC con collegamento internet.



Dall'estero potete raggiungere il vostro COMBOX® nel modo seguente:

COMBOX® rete mobile **+41 79 499 79 79**

COMBOX® rete fissa **+41 840 266 269**

1. Chiamate il vostro COMBOX® utilizzando il rispettivo numero.
Rete mobile: **+41 79 499 79 79**; Rete fissa: **+41 840 266 269**
2. Vi sarà richiesto di immettere il vostro numero di telefono (ad es. **079 123 45 67**)
3. Vi sarà richiesto di immettere il vostro codice PIN – se non conoscete il codice PIN, vi sarà fornito via SMS; a questo scopo, non interrompere la chiamata; seguire semplicemente l'annuncio.
4. Dopo l'immissione del codice PIN corretto è possibile ascoltare i messaggi o eseguire impostazioni.



Inoltro di chiamate sul COMBOX® in caso di soggiorno all'estero

In caso di soggiorno all'estero la ricezione di messaggi sul COMBOX® può comportare dei costi. Per evitarlo, disattivare tutte le deviazioni di chiamata sul proprio COMBOX® per la durata del soggiorno all'estero. Le relative istruzioni si trovano alle pagine 3 e 4.

Gestione del COMBOX® online



Potete inserire il vostro COMBOX® nell'Area clienti Swisscom ed eseguire le impostazioni online. I clienti COMBOX® pro possono anche ascoltare i messaggi, inoltrarli tramite e-mail, leggere e inviare fax e aggiungere ulteriori destinatari di notifiche SMS.

Passo 1 – Login nell'Area clienti

1. Inserire nel browser internet l'indirizzo www.swisscom.ch/login
2. Se disponete già di uno Swisscom Login, eseguite direttamente il login e attivate il vostro COMBOX® (vedere passo 2)
3. Se non disponete ancora di uno Swisscom Login, configurate un nuovo login. Sarete guidati attraverso il processo di login.

Passo 2 – Attivazione dell'accesso all'Area clienti sul COMBOX®

1. Nell'Area clienti Swisscom, cercate «COMBOX®» nella barra di navigazione sinistra
2. Se è presente la voce di menu, il vostro COMBOX® è già attivato nell'Area clienti. Potete utilizzare direttamente tutti i vantaggi supplementari.
3. Se la voce di menu non è presente, selezionate «Aggiungere prodotto» > «Attivare accesso Area clienti per il nuovo COMBOX®» e immettete il numero di chiamata per il quale volete attivare l'accesso. Sarete guidati attraverso il processo di attivazione.
4. Se avete vari COMBOX® (per cellulare e/o rete fissa), potete attivarli e gestirli tutti nella stessa Area clienti – ripetere il passo 2.

Nota

Se un'altra persona (ad es. della vostra famiglia o dell'ufficio) utilizza lo stesso Swisscom Login, questa ha anche accesso al vostro COMBOX®. Se utilizzate vari COMBOX®, potete attivarli in ogni momento in uno di questi Swisscom Login. Potete anche aprire un nuovo Swisscom Login e integrare lì il vostro COMBOX®.



Vantaggi supplementari dell'accesso online con COMBOX® pro

Con COMBOX® pro è possibile inoltre usufruire dei seguenti servizi:

- > Accesso ai vostri messaggi in tutto il mondo attraverso un PC con collegamento internet
- > Ascolto di messaggi vocali (direttamente online)
- > Inoltro messaggi tramite e-mail
- > Gestione e inoltro o stampa di fax ricevuti
- > Caricamento e invio di file PDF come fax a un numero di fax a piacere
- > Avviso di nuovi messaggi per e-mail e SMS

Richiesta, stampa e invio di fax



Il vostro COMBOX® pro è un apparecchio fax a tutti gli effetti. Potete richiedere, stampare, inoltrare e inviare nuovi fax in modo semplice e rapido eseguendo il login direttamente nell'Area clienti Swisscom, che costituisce la vostra biblioteca fax personale.

Inoltrate i fax in entrata sulla vostra e-mail per non dover eseguire sempre il login. Potete immettere online nell'Area clienti Swisscom fino a tre indirizzi e-mail.

Naturalmente, potete anche inoltrare e far stampare i vostri fax su un qualsiasi apparecchio fax in tutto il mondo.

Numero di fax personale

Con COMBOX® pro disponete di un numero di fax personale (**086** e il vostro numero di telefono, oppure internazionale: **+41 86** e il vostro numero di telefono).

In conclusione

Vorreste un upgrade da COMBOX® basic a COMBOX® pro?

Potete eseguire il cambio direttamente nell'Area clienti oppure chiamare la nostra hotline.

Domande?

Informazioni dettagliate su tutte le varianti di COMBOX® sono disponibili direttamente su www.swisscom.ch/combox

Breve guida tascabile

Combinazioni tasti COMBOX® basic e pro.



Funzioni principali

- 1 Richiamo diretto
 - 2 Salvataggio permanente
 - 3 Cancellare messaggio
 - 4 Riascoltare messaggio
 - # Messaggio successivo
-
- ### Funzioni supplementari
- 5 Annuncio data/ora (solo pro)
 - 6 Annuncio del numero chiamante
 - 9 Menu impostazioni
 - 0 Annuncio di tutte le funzioni dei tasti

Nota: solo i tasti 1, 4 e 0 vengono annunciati dopo l'ascolto dei messaggi.

Consigli e appunti sul mio COMBOX®.

Per consultare il COMBOX® dall'estero: +41 79 499 79 79

PIN COMBOX® per la consultazione dall'estero _____

Dimenticato il PIN COMBOX®?

Inviare un SMS con la parola chiave COMBOX al 444.

Nome login Area Clienti _____

Consiglio: per le chiamate ad un altro COMBOX® potete saltare l'annuncio premendo il tasto # e lasciare direttamente il vostro messaggio.



Ascoltare il COMBOX®



Funzioni principali

- 1 Richiamare il chiamante
 - 2 Salvare il messaggio
 - 3 Cancellare il messaggio
 - 4 Riascoltare il messaggio
 - 5 Annuncio data/ora
 - 6 Annuncio del numero chiamante
-
- ### 9 Menu impostazioni
- 0 Altre funzioni
 - # Messaggio successivo

Attivare la deviazione delle chiamate al COMBOX®

Attivare il COMBOX®:

1. Inserite la seguente combinazione di tasti:
* * 61 * +41 86x# (x è il vostro numero di cellulare di 10 cifre, prefisso incluso).

Esempio: * * 61 * +41 86 079 123 45 67 #.

2. Premete il tasto di chiamata.

Disattivare la deviazione delle chiamate al COMBOX®

1. Inserite la seguente combinazione di tasti: # # 6 1 #

2. Premete il tasto di chiamata.

Richiedere lo stato della deviazione delle chiamate

1. Inserite la seguente combinazione di tasti: * # 6 1 #

2. Premete il tasto di chiamata.



Impostazioni COMBOX®



Funzioni principali

- 1 Modificare annuncio COMBOX®
- 2 Modificare PIN COMBOX®
- 3 Impostare menu ora e data
- 4 Impostare lingua
- 5 Attivare/disattivare avviso tramite SMS
- 6 Segnalazione di nuovi messaggi sul telefono
- 7 Inoltro automatico di fax
- 0 Altre funzioni
- * Ritorna ai messaggi
- # Ritorna al menu precedente

Modificare il PIN del COMBOX®

Potete modificare in qualsiasi momento il vostro PIN.

1. Chiamate il vostro COMBOX®: +41 79 499 79 79
2. Premete il tasto 9 per accedere al menu Impostazioni.
3. Premete il tasto 2.
4. Per modificare la vostra password premete il tasto 2 e seguite le istruzioni.



swisscom