

Ovunque sicuri con il cellulare in internet

F-Secure Mobile Security™ per Windows Mobile 5.0

Installazione e attivazione dell'F-Secure Client 5.1

Sommario

1. Installazione e attivazione
2. Scansione antivirus
3. Protezione delle informazioni confidenziali (blocco dell'apparecchio)
4. Aggiornamento del prodotto

Avvertenza

La precedente versione di F-Secure Mobile Security non va disinstallata. La nuova versione utilizzerà il vostro eventuale attuale abbonamento.

1 Installazione e attivazione

1.1 Installazione

- > Scaricate il file di installazione sul vostro computer e trasferite il file scompattato sul vostro cellulare. Lo potete fare con un cavo USB o con la scheda Micro SD.
- > L'installazione viene lanciata automaticamente. Se richiesto, dopo l'installazione riavviate l'apparecchio. Conclusa l'installazione, per proteggere il vostro cellulare dovete attivare il prodotto.

1.2 Attivazione

- > **Aprite** l'applicazione F-Secure.



Appare la schermata di benvenuto .

- > Premete su **continua**.
- > Selezionate il **tipo di attivazione**:
per avviare il periodo di prova, selezionate **«valutazione gratuita»** (se disponibile).
Per avviare la versione completa concessa in licenza, selezionate **«numero abbonamento»** e premete su **«continua»**. Se avete già un abbonamento, verrà automaticamente ripreso dalla nuova versione. Premete **«OK»**.
- > Premete **«sì»** e selezionate il punto d'accesso a internet per collegarvi al servizio di aggiornamento e scaricare le nuove definizioni dei virus.
- > Concluso il download, ricevete il messaggio di avvenuta registrazione e attivazione. Premete **«OK»** per concludere l'attivazione.
- > Dopo aver concluso l'attivazione, eseguite la scansione del vostro apparecchio per verificare la presenza di virus. Trovate altre informazioni nella sezione **«scansione antivirus»**.

Effettuate la scansione ogni qualvolta l'apparecchio la richiede.



swisscom

2 Scansione antivirus

2.1 Visualizzare i file infetti

F-Secure Mobile Security viene eseguito in background ed esegue automaticamente la scansione dei file.

Se durante la scansione in tempo reale viene rilevato un virus, verrà visualizzato un messaggio. Premete:

- › **«sì»**, per visualizzare i file infetti.
La schermata **«infezioni»** riporta un elenco dei file infetti trovati sull'apparecchio nonché lo stato dei relativi file (in quarantena o ripristinato).
- › Oppure **«no»**, per chiudere la schermata.

Se desiderate visualizzare **ulteriori informazioni** su un file infetto, procedete nel modo seguente :

- › scorrete l'elenco fino al file infetto e premete il **tasto di selezione**
- › selezionate **«Visualizza»**
- › la schermata con i dettagli dell'infezione consente di visualizzare il nome del file infetto e il relativo percorso, nonché il nome del virus.

2.2 Elaborazione file infetti

Procedete nel modo seguente:

- › nella schermata **«infezioni»**, scorrete fino al file infetto che desiderate elaborare
- › premete il tasto di selezione
- › selezionate una delle seguenti azioni:
 - «cancella»** elimina i file infetti (**azione consigliata**)
 - «quarantena»** mette in quarantena il file infetto, se non lo è già. Un file in quarantena risulta bloccato e non può danneggiare l'apparecchio finché F-Secure Mobile Security è attivato
 - «rilascia»** libera il file in quarantena. In tal modo non è più bloccato e potete accedervi a vostro rischio e pericolo.



swisscom

3 Protezione delle informazioni confidenziali

Con la funzione antifurto potete accertarvi che il dispositivo o i dati memorizzati su di esso non vengano utilizzati impropriamente in caso di furto.

3.1 Blocco dell'apparecchio durante la sostituzione della scheda SIM

La funzione antifurto è in grado di bloccare automaticamente il vostro dispositivo in caso di sostituzione della scheda SIM. Per impostarla procedete nel modo seguente:

- > navigate fino a **«impostazioni»** e premete il tasto di selezione
- > nelle impostazioni selezionate l'opzione **«antifurto»**
- > inserite un **codice di sicurezza** composto da un minimo di 5 caratteri
- > per bloccare l'apparecchio per la **sostituzione della scheda SIM**, selezionare **«sì»** sulla relativa opzione

3.2 Blocco remoto dell'apparecchio per SMS

Con un SMS contenente il codice di sicurezza potete bloccare l'apparecchio e cancellare tutte le relative informazioni. Procedete nel modo seguente:

- > navigate fino a **«impostazioni»** e premete il tasto di selezione
- > nelle impostazioni selezionate l'opzione **«antifurto»**

Per **bloccare** l'apparecchio in modalità remota, procedete nel modo seguente:

- > inserite un codice di sicurezza, nel caso in cui non l'abbiate già fatto
- > attivate il **blocco remoto**
- > **per bloccare il cellulare, inviargli il seguente SMS:**
#LOCK#<codice di sicurezza> (esempio: #LOCK#abcd1234)

Per **cancellare** i dati dell'apparecchio in modalità remota, procedete nel modo seguente:

- > inserite un codice di cancellazione composto da almeno 8 caratteri
- > attivate la **cancellazione remota**
- > **per effettuare la cancellazione, inviate il seguente SMS al vostro apparecchio:**
#WIPE#<codice di eliminazione> (esempio: #LOCK#abcd1234)
L'intero contenuto della memoria dell'apparecchio verrà cancellato.

Avvertenza: poiché le schede di memoria possono essere rimosse facilmente, vi consigliamo di salvare le informazioni confidenziali nella memoria dell'apparecchio. Tali informazioni possono essere cancellate con la relativa funzione.



swisscom

4 Aggiornamento del prodotto

4.1 Aggiornamento automatico

F-Secure Mobile Security include un servizio di aggiornamento automatico che consente di aggiornare regolarmente le definizioni dei virus. Solo definizioni antivirus costantemente aggiornate sono in grado di proteggere il vostro cellulare dalle ultime minacce. L'aggiornamento automatico entra in funzione dopo l'attivazione del prodotto. Per eseguire gli aggiornamenti è necessario un collegamento a internet attivo. Quando un collegamento a internet è disponibile, l'applicazione verifica l'ultimo aggiornamento delle definizioni dei virus e, se necessario, effettua un nuovo download.

4.2 Aggiornamento manuale

L'applicazione può essere aggiornata anche manualmente:

- > navigate fino a **protezione antivirus** e premete il tasto di selezione
- > selezionate «**aggiorna adesso**»
- > selezionate il punto d'accesso a internet per stabilire il collegamento con un server d'aggiornamento. Le ultime definizioni dei virus vengono scaricate e subito attivate
- > al termine dell'aggiornamento, premete **sì**, quando richiesto. Trovate altre informazioni su «**scansione antivirus**».

4.3 Aggiornamento del software

Quando una nuova versione di F-Secure Mobile Security è disponibile, viene visualizzato un messaggio che ne richiede il download. Al termine dell'aggiornamento, l'applicazione si riavvia automaticamente.